


















	<p>裁断した全てのパーツの端を<u>ほつれ止め</u>をしてください。 ほつれ止めなど、わからない方は縫う前の下準備をごらんくださいね♪</p>
	<p>土台のスカートの脇を表が内側になるように縫ってください。</p>
	<p>3段目の土台のスカートのすその縫い代を縫ってください。</p>
	<p>1, 2, 3段目のフリル部分をそれぞれ枚数つなぎ合わせて輪にしてください</p>
	<p>すその縫い代を縫ってください</p>

	 <p>上側にギャザーを寄せてください</p> <p>ギャザーの寄せ方も縫う前の下準備出説明しています</p>
	<p>忘れずに糸調整を元に戻してください。</p> <p>土台 3 段目にフリル 3 段目を重ねて土台と同じ長さになるように縮めてください。</p> <p>上から 5mm の所を縫ってください</p>
	<p>3 段目の上に 2 段目の土台を縫い付けてください</p>
	<p>土台をおこしてください。</p> <p>2 段目と 3 段目の縫い代は上方向に折り、ミシンで縫って固定してください</p>
	<p>土台 2 段目にフリル 2 段目を重ねて土台と同じ長さになるように縮めてください。</p> <p>上から 5mm の所を縫ってください</p>
	<p>2 段目の上に 1 段目の土台を縫い付けてください</p>

	<p>土台をおこしてください。 1段目と2段目の縫い代は上方向に折り、ミシンで縫って固定してください</p>
	<p>土台1段目にフリル1段目を重ねて土台と同じ長さになるように縮めてください。 上から5mmの所を縫ってください</p>
	<p>ウエストベルトを表が内側になるように折って縫ってください。 アイロンで縫い代を折って下さい</p>
	<p>図のように帯を半分に折って下さい。 広げて、内側になるほうの縫い代をアイロンで裏へ折る。</p>
	<p>1段目とベルトを縫ってください。</p>
	<p>上でアイロンでつけた真ん中の折り目で折り返す。</p>

	<p>ベルト部分を縫います。 縫い始めと縫い終わりを 1.5 cmあけておいてください。 図のように上から 0.2 cm、真ん中、下から 0.2 cmの 所に縫って下さい。 ゴムを入れて出来上がりです。</p>
	<p>ゴムは入れる予定の2倍の長さのゴムの先に安全 ピンを付けることで、一度に上下のゴムを入れると、 ゴム入れが楽になります。 ※ゴムの真ん中にしるしをつけてくださいね。 1本ずつ入れると、最初の1本目でできたギャザー で入れにくくなるので、2本同時の方が楽に入れる ことができますよ♪ しかもつながっているの、ゴムが中にスポッと入り 込むこともありませんよ。</p>

必要な材料

表生地、土台の生地、ミシン糸、ゴム(7~8mm幅)ウエストの2倍程度

オススメの生地

表生地

シフォンジョーゼット サンプル写真の記事。薄くすけるので上品なドレスのようなスカートが作れます。

薄いので針を細いものにして縫い目の長さを2~2.2mm程度にしてください

ポリエステルサテン 光沢のある生地。同じサテンでも、光沢が強いもの弱いもの、張りの強弱もあります。

このデザインは柔らか目の薄地がオススメです。

ブロード 薄手の平織りの生地。ポリエステルの含むものを選ぶと、洗濯後のお手入れが楽になります。

色柄が多いので普段着を作りたい場合に。